



コイン入れ表布にマグネットホック(凹)をつける(1・2を参照)。



コイン入れ表布とコイン入れ裏布を中表に合わせて、返し口を残して縫い、四隅の縫い代をカットする。




表に返して返し口をとり、口側にステッチをかける。



8の両端を裏布側に折り、折り山にステッチをかける。




マグネットホック(凸)を1の穴に差し込み、爪を折って固定する。



ふた表布とふた裏布を中表に合わせ、返し口を残して縫う。



上部左右の角とカーブ部分の縫い代をカットし、表に返して形を整え、返し口をまつる。



周囲にステッチをかける。

三つ折りのミニ財布を作ってみましょう


※わかりやすく説明するため、糸の色を変えています。



材料 本体表布・ふた表布・コイン入れ表布 45×25cm、本体裏布・コイン入れ裏布・カード入れ35cm四方、札入れ・ふた裏布・リボン布・当て布・ポケット45×25cm、厚手接着芯 25×15cm、薄手接着芯20cm四方、1cm径マグネットホック2組。




1 各パーツを裁ちます




※写真の寸法で裁つ。ふたは実物大型紙を参照し、指定の縫い代をつけて裁つ。

2 接着芯を貼ります



本体表布の裏に厚手接着芯を、ふた表布、ふた裏布の裏に、薄手接着芯を貼る。コイン入れ表布と当て布の裏に、2cm四方の薄手接着芯を貼る。

3 コイン入れを作ります




ふた裏布のマグネットホックつけ位置に裏留め具を当て、穴あけ位置2カ所に印をつけ、糸切りバサミの先端で小さく穴をあける。




表に返して返し口をとじ、周囲にステッチをかける。

7 リボンを作ります




リボン布を中表に二つ折りにし、返し口を残して縫う。




1の縫い目を中央にずらし、両端を縫う。



表に返して返し口をとじ、中央を糸でしぼる。




コイン入りのふたに縫いつける。




ポケットのポケット口を三つ折りにして、縫う。




両端の縫い代を折る。



1にポケットを重ねて、両端を縫う。




本体裏布に4を重ね、当て布の左側の長辺を1cm折り、ポケットの底側に重ねて縫う。マグネットホック(凸)をつける(3・1・2を参照)。





5と本体表布を中表に合わせ、返し口を残して縫う。四隅をカットする。

4 札入れを作ります



札入れの短辺を外表に二つ折りにし、口側を縫う。

5 カード入れを作ります




カード入れの口側を三つ折りにして、縫う。




右端(表から見て)を折る。


6 ポケットを作り、まとめます




札入れにカード入れを重ね、右端を縫い、仕切りのステッチをかける。




本体表布にマグネットホック(凹)をつける(1・2を参照)。



9で折った部分を二つ折りにし、写真のように本体表布に重ねてまち針でとめる。



両端を縫い、底を縫う。



ふたを重ね、ずれないようにマグネットホックをとめてから縫う。



OPEN!

3つにたためば、手のひらサイズのミニ財布ができて上がり!

三つ折りのミニ財布

