




ポケット口を0.5cmの三つ折りにして縫う。




仕切りの目をつけて、ポケットのタックをたたんでアイロンで押さえる。




側面裏布にポケットを重ね、仕切りのステッチをかける。



6と3を外表に合わせ、縫い代を仮どめする。



テープに山道テープを重ねてポイントで貼り、テープを作る。2本作る。



持ち手を表布の口側に仮どめする。2枚作る。

2. 側面を作ります



パッチワーク布a b cを縫い合わせる。縫い代は写真のように一方向に倒す。



1にパッチワーク布dを縫い合わせる。縫い代はd側に倒して0.5cmに切りそろえる。



接着キルト芯(縦12.5×横25cm、裁ち切り)を貼り、落としキルトをする。同様にもう1枚作る。

ミニボストン型ポーチを作ってみましょう

※わかりやすく説明するため、糸の色を変えています。実際に作る際は、布の色に合わせた糸をお使いください。




材料(ブルー) パッチワーク布、まち表布・タフ布25×45cm、本体裏布・まち裏布・ポケット布55×45cm、4cm幅ハイフステープ1.8m、接着キルト芯40×45cm、1cm幅山道テープ45cm、2cm幅テープ45cm、40cmフラステープ1本。

1. 布をカットします



各パーツに指定以外1cmの縫い代をつけてカットする。




縫い代をバイピングする。バイアステーブを側面裏布に中表に合わせてまち針でとめる。



縫い代1cmで縫う。




バイアステーブを表に戻し、縫い代をくんでまっする。



縫い代1cmで縫う。



反対側も同様に、上まちにタテを仮どめし、下まちで挟んで縫い、輪にする。



表に戻して形を整える。

4. まどめます




表に近したところ



側面とまちを中表に合わせて縫う。




反対側も同様に、もう1枚の側面とまちを中表に合わせて縫う。




表布側から、ステッチをかける。




反対側も5〜6と同様に縫う。



フラスナー一端は突き合わせてかがっておくと側面と縫い合わせやすい。




タテを作る。四つ折りにして端ミシンをかける。2個作る。




上まちに二つ折りにしたタテを仮どめし、下まち表布と裏布を中表に合わせて挟む。


3. まちを作ります




上まち・下まち表布に接端キルト芯 (上まち各縦2×横41cm、下まち縦5×横83cm、各縦切り) を貼る。



下まち表布にキルトインテグをする。



上まち表布・裏布を中表に合わせて、フラスナーを挟んでまち針でとめる。



縫い代1cmで縫い、表に戻す。